



















CD-Rom “ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ” ΤΟΜΟΣ Α – VERSION 3.0

Εγκατάσταση V.3.0	<p>Οι νέοι χάρτες και οι νέες δυνατότητες της εφαρμογής θα κάνουν την περιήγησή σας και το σχεδιασμό των ταξιδιών σας στις Ελληνικές θάλασσες και όχι μόνο, ακόμη πιο εύκολη και ενδιαφέρουσα. Πριν συνεχίσετε βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστή η εφαρμογή ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ. Παρακαλώ σημειώστε ότι τη Version 3.0 μπορείτε να την εκτελέσετε μόνον εφόσον έχετε καταχωρήσει (REGISTER) την πρώτη έκδοση.</p> <p>Εισάγετε το CD στον υπολογιστή σας και περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί η αυτόματη εκτέλεση (auto run) και να αρχίσει να «τρέχει» το αρχείο, και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες:</p> <p>Στο κάτω μέρος της οθόνης βγαίνει μία κυλιόμενη μπάρα με το μήνυμα «Παρακαλώ περιμένετε. Γίνεται εκκίνηση και εγκατάσταση του Update» και μετά από λίγα λεπτά ανοίγει το πρώτο παράθυρο του ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ: πατήστε το κουμπί «συνέχεια».</p> <p>Στο επόμενο παράθυρο εμφανίζεται αυτόματα το μονοπάτι με την τοποθεσία που είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή και συνήθως είναι: C:\Program Files\ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ\ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ Αν το μονοπάτι που θα εμφανιστεί δεν ανταποκρίνεται στην τοποθεσία που είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή, τότε με το κουμπί «browse» μπορείτε να το ορίσετε. Αν δεν βρεθεί το σωστό μονοπάτι θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους. Επαναλάβετε τη διαδικασία αναζήτησης έως ότου το ορίσετε, είτε μέσω του browse είτε πληκτρολογώντας το μονοπάτι στη σωστή θέση της εφαρμογής. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «update».</p> <p>Στο επόμενο παράθυρο γίνεται αυτόματη ενημέρωση των δεδομένων και όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί βγαίνει το μήνυμα «τα δεδομένα ανανεώθηκαν με επιτυχία». Πατήστε το κουμπί «OK» και στη συνέχεια το κουμπί «Έξοδος».</p> <p>Εάν η κυλιόμενη μπάρα στο κάτω μέρος της οθόνης με το μήνυμα «Παρακαλώ περιμένετε. Γίνεται εκκίνηση και εγκατάσταση του Update» δεν έχει τερματιστεί, κάντε δεξί κλικ πάνω στο εικονίδιο «Loading» που βρίσκεται στην κάτω οριζόντια «γραμμή εργασιών» και επιλέξτε το «Κλείσιμο». Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και στη συνέχεια ανοίξτε την ανανεωμένη εφαρμογή.</p>
Προσθήκες Λειτουργιών	
Εμφάνιση θέσης στο χάρτη (Navigator)	<p>Πατώντας το κουμπί  εμφανίζεται στο κάτω αριστερό άκρο της οθόνης ολόκληρος ο χάρτης σε σμίκρυνση. Το μπλε περίγραμμα στο μικρό χάρτη δείχνει στο χρήστη την περιοχή που βλέπει στο μεγάλο χάρτη. Κάνοντας αριστερό κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο μικρό χάρτη μεταφέρεται ο μεγάλος χάρτης στο σημείο που επιλέχθηκε. Για να απενεργοποιηθεί η ενέργεια του Navigator, απαιτείται να ξαναπατηθεί το ίδιο κουμπί ή το κουμπί «X» πάνω στη μικρογραφία του χάρτη.</p>
Κίνηση στο χάρτη	<p>Όταν ανοίγει η οθόνη με το χάρτη, τότε ο κέρσορας του ποντικιού γίνεται «τιμονιέρα»  και όταν βρίσκεται πάνω από κάποιο αγκυροβόλιο ή σημείο πορείας, τότε μετατρέπεται σε «άγκυρα» . Με την οριζόντια και την κάθετη μπάρα (scroll bars) μπορεί ο χρήστης να μετακινηθεί σε όλο το μήκος και το πλάτος του χάρτη. Αυτό μπορεί να γίνει επίσης με έναν ακόμη τρόπο: Πατώντας το κουμπί  ή το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+H ο κέρσορας του ποντικιού μετατρέπεται σε «χέρι» . Έχοντας πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού και κουνώντας το ποντίκι προς την οριζόντια ή την κάθετη διεύθυνση του χάρτη κινείται ο χάρτης. Για να απενεργοποιηθεί η ενέργεια του Drag & Scroll, απαιτείται να πατήσετε ξανά το ίδιο κουμπί.</p> <p>Καταργείται η κίνηση του χάρτη με το σύμβολο ← → που ενεργοποιούνταν κοντά σε μια από τις μπάρες (κάθετη / οριζόντια).</p>

Παράθυρο εστίασης χάρτη	Πατώντας το κουμπί  εμφανίζεται το παράθυρο εστίασης (θα πρέπει να περιμένετε λίγο γιατί ξαναφορτώνεται ο χάρτης), όπου ο χρήστης βλέπει το 100% του σημείου του χάρτη που βρίσκεται ο κέρσορας του ποντικιού, ανεξάρτητα από το πόσο zoom out έχει κάνει στο χάρτη. Το παράθυρο εστίασης μεταφέρεται σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης, απενεργοποιείται κλείνοντας το παράθυρο με το κουμπί «X» και εμφανίζεται χρησιμοποιώντας τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+F.
Εμφάνιση toolbar	Στο menu Εργαλεία υπάρχει η επιλογή «Εμφάνιση toolbar»  , που εμφανίζει τις κύριες λειτουργίες του Πλοηγού με τα σύμβολά τους. Η εμφάνιση του toolbar μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί με το κουμπί F12 για συντόμηση.
Προσθήκη νέου σημείου σε πορεία.	Στο menu Πορεία, αλλά και επάνω στη γραμμή εργαλείων (toolbar) υπάρχει η επιλογή «Προσθήκη Σημείου». Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει ένα νέο σημείο πάνω στην πορεία που έχει ήδη χαράξει. Με την επιλογή «Προσθήκη Σημείου» ή το πάτημα του κουμπιού  είστε σε διαδικασία εισαγωγής σημείου, επιλέξτε με το ποντίκι οποιοδήποτε σημείο πάνω στην υπάρχουσα πορεία για να εισαχθεί νέο σημείο ακριβώς εκεί που επιλέξατε. Η διαδικασία έχει την ίδια λειτουργία χρησιμοποιώντας το κουμπί «Ins» για συντόμηση.
Διαγραφή σημείου από πορεία.	Στην Πορεία από το menu υπάρχει η επιλογή «Διαγραφή Σημείου». Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει οποιαδήποτε σημείο πάνω στην πορεία, αφού πρώτα το επιλέξει και αλλάξει το χρώμα του από κόκκινο σε πράσινο. Με την επιλογή «Διαγραφή Σημείου» ή το πάτημα του κουμπιού  διαγράφεται το επιλεγμένο 1 (ένα μόνο) σημείο της πορείας. Η διαδικασία έχει την ίδια λειτουργία χρησιμοποιώντας το κουμπί «Del» για συντόμηση.
Υπόμνημα Πορείας	Στα Εργαλεία από το menu υπάρχει η επιλογή «Υπόμνημα Πορείας», που εμφανίζει ένα νέο παράθυρο με τα στοιχεία της πορείας (π.χ A:2,36NM 348° B:9,24NM,287°... που σημαίνει ότι για να ταξιδέψεις από το A σημείο στο B η απόσταση είναι 2,36 Ναυτικά Μίλια με διεύθυνση 348° μοίρες πυξίδας). Η εμφάνιση του υπομνήματος γίνεται πατώντας το κουμπί  από το toolbar ή χρησιμοποιώντας τον συνδυασμό των κουμπιών CTRL + M.
MENU GPS	Ένα νέο menu επιλογών είναι το GPS. Περιέχει επιλογές για τη σύνδεσή σας και τη χρήση του GPS. Το ίδιο menu μπορεί να ανοίξει σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη (εκτός βέβαια από λιμάνια ή σημεία πορείας) με δεξί κλικ.
Πληροφορία GPS	Στα Εργαλεία από το menu υπάρχει η επιλογή «Πληροφορία GPS», που εμφανίζει ένα νέο παράθυρο με στοιχεία από το GPS. Συγκεκριμένα δίνεται το στίγμα (γεωγραφικό πλάτος π.χ. N: 40° 30' 500 και γεωγραφικό μήκος π.χ. E: 023° 15' 450, η πορεία σε μοίρες, η ταχύτητα σε κόμβους). Η εμφάνιση της Πληροφορίας GPS γίνεται πατώντας το κουμπί  από το toolbar.
Σύνδεση με GPS	Επιλέγοντας «Σύνδεση με GPS» από το μενού ανοίγει η σύνδεση με το GPS και ξεκινάει η καταγραφή των στιγμάτων.
Αποσύνδεση GPS	Επιλέγοντας «Αποσύνδεση GPS» από το μενού κλείνει η σύνδεση με το GPS. Διατηρεί τα καταγεγραμμένα στίγματα μέχρι να αποθηκευτούν ή να γίνει καθαρισμός σημείων.
Τρέχον σημείο GPS	Επιλέγοντας «Τρέχον σημείο GPS» από το μενού, μετακινεί αυτόματα την οθόνη, ώστε το τελευταίο στίγμα από το GPS (απεικονίζεται με μπλε βούλα) να είναι στο κέντρο του ορατού χάρτη. ΠΡΟΣΟΧΗ: πρέπει να έχετε ανοίξει χάρτη που να καλύπτει την περιοχή που βρίσκεστε.
Πορεία GPS	Όταν είναι επιλεγμένο το «Πορεία GPS» (υπάρχει δίπλα το σύμβολο ➡), εμφανίζει και ενημερώνει στο χάρτη την πορεία που έχει καταγραφεί από το GPS.
Αυτόματη Παρακολούθηση GPS	Η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη μόνον όταν είστε συνδεδεμένοι με το GPS και έχετε επιλέξει «Πορεία GPS». Όταν επιλεγεί (υπάρχει δίπλα το σύμβολο ➡), κατά την παρακολούθηση της πορείας φροντίζει πάντα το τρέχον στίγμα να είναι στο κέντρο της οθόνης.
Αποθήκευση πορείας GPS	Αποθηκεύει το σύνολο των στιγμάτων που έχουν καταγραφεί από το GPS. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια με την αποθήκευση μιας κανονικής πορείας. Για να γίνει αποθήκευση πορείας GPS πρέπει πρώτα να αποσυνδεθείτε από το GPS. Αν είστε συνδεδεμένοι την ώρα που προσπαθείτε να αποθηκεύσετε την πορεία, θα ερωτηθείτε αν

	<p>θέλετε να αποσυνδεθείτε πρώτα από το GPS και μετά να αποθηκεύσετε την πορεία. Το ίδιο συμβαίνει και όταν, ενώ είστε συνδεδεμένοι με το GPS, επιχειρήσετε να φορτώσετε μια αποθηκευμένη πορεία GPS. Τέλος, πρέπει να γνωρίζετε ότι όλες οι πορείες που αποθηκεύονται παίρνουν αυτόματα την προέκταση «-GPS», για να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες.</p>
Καθαρισμός σημείων GPS	Καθαρίζει όλα τα σημεία GPS που εμφανίζονται στην οθόνη.
Ρυθμίσεις GPS	<p>Εμφανίζει ένα νέο παράθυρο «Ρυθμίσεις GPS». Πατώντας το κουμπί «ανίχνευση» αρχίζει να ανιχνεύει τη θύρα (COM) που είναι συνδεδεμένο το GPS, και σταματάει όταν εντοπιστεί η θύρα, οπότε και «κλειδώνει». Στη συνέχεια πατάμε «οκ». Εδώ πρέπει να αναφέρουμε, ότι πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε τους drivers του GPS και του καλωδίου που χρησιμοποιείτε (σειριακό ή USB) και μετά να ξεκινήσετε τη διαδικασία της ανίχνευσης.</p> <p>Όσον αφορά τη διαδικασία αυτόματης ανίχνευσης ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Για να ανιχνευθεί σωστά η θύρα (COM) που είναι συνδεδεμένο το GPS, πρέπει το GPS να είναι ανοιχτό και να λαμβάνει κανονικά σήμα από τους δορυφόρους, δηλαδή θα έχει «φιξαρισμένο» στίγμα. ➤ Μερικές φορές, κυρίως αν έχετε το GPS συνδεδεμένο μέσω USB, είναι πιθανό η διαδικασία αυτόματης ανίχνευσης να αποτύχει να εντοπίσει τη θύρα που είναι συνδεδεμένο το GPS. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ορίσετε χειροκίνητα τη θύρα σύνδεσης επιλέγοντάς την από την αντίστοιχη λίστα. Εάν το GPS σας είναι συνδεδεμένο σε USB, για να βρείτε σε ποια COM αντιστοιχεί το USB που είναι συνδεδεμένο το GPS, πρέπει να πάτε στον πίνακα ελέγχου (control panel) και συγκεκριμένα στη διαχείριση συσκευών (device manager) και την επιλογή «Θύρες» (COM & LPT) για να δείτε σε ποια COM port αντιστοιχεί το USB (συνήθως από COM3 και πάνω).
Διαγραφή πορείας	Τέλος για την δική σας ευκολία, στη φόρμα φόρτωσης πορείας προστέθηκε το κουμπί διαγραφής, ώστε να μπορείτε να διαγράψετε μια πορεία χωρίς να χρειαστεί να την φορτώσετε. Αν μια πορεία είναι ήδη φορτωμένη στο χάρτη δεν μπορεί να διαγραφεί με αυτόν τον τρόπο, αλλά μόνο από την επιλογή «Διαγραφή Πορείας» του κυρίως μενού ή το αντίστοιχο κουμπί.
Αλλαγές εικονιδίων	
Φόρτωση πορείας	
Αποθήκευση πορείας	
Διαγραφή πορείας	
Εκτύπωση	<p> Το εικονίδιο αυτό ανοίγει το παράθυρο της προεπισκόπησης. Εξαφανίζει την πλευρική πληροφορία του χάρτη και εμφανίζει μια γραμμή εργαλείων για να μπορέσετε να εκτυπώσετε, να αποθηκεύσετε σε αρχείο την εκτύπωση, να μετακινήσετε το χάρτη στο ακριβές σημείο που θέλετε να εκτυπώσετε και να εμφανίσετε ή να κρύψετε το υπόμνημα της πορείας.</p> 
Zoom In	
Zoom Out	
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!	<p>Πριν κάνετε format στο δίσκο του υπολογιστή σας, κάντε πρώτα απεγκατάσταση του «ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ», ώστε να πάρετε τον απαιτούμενο κωδικό απεγκατάστασης για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε ξανά το «ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ» είτε στον ίδιο είτε σε κάποιον άλλο υπολογιστή (περισσότερες πληροφορίες στις σελίδες 5 & 6 του πολυσέλιδου οδηγού εγκατάστασης που εσωκλείεται στο κουτί αγοράς).</p>